

# ALOHA LOAD BALANCER BONDING ACTIF-ACTIF

## « APPNOTES » #0006 — CONFIGURATION DU BONDING — ACTIF-ACTIF

*Cette note applicative a pour vocation de vous aider à configurer le bonding pour assurer la haute disponibilité de liens en mode actif-actif au sein de la solution ALOHA Load Balancer.*

### CONTRAINTES

Le support et la configuration du mode «port trunking» sont nécessaires sur les ports du switch réseau sur lesquels l'Aloha sera connecté.

### OBJECTIF

Agréger les interfaces réseaux de l'Aloha de façon dynamique pour augmenter la bande passante et gérer la tolérance de panne si l'une d'elles est défectueuse.

### COMPLEXITE



### VERSIONS CONCERNEES

V 3.x et ultérieures

### SCHEMA CIBLE



**Avant modifications :**

```

service network eth0
##### Interface Interface eth0: .
auto on
mtu 1500
ip address 10.0.32.11/16

service network eth1
##### Interface eth1: .
auto on
mtu 1500
ip address 10.0.32.12/16

service network eth2
##### Interface eth2: .
auto on
mtu 1500

```

**Après modifications :**

```

service network eth0
##### Interface Interface eth0: .
auto on
mtu 1500

service network eth1
##### Interface eth1: .
auto on
mtu 1500

service network eth2
##### Interface eth2: .
auto on
mtu 1500

service network bond0
##### Interface bond0: XOR policy of eth0 and eth1
slave eth0 eth1
modprobe bond0 mode=balance-xor updelay=1000 downdelay=1000
ip address 10.0.32.10/16
mtu 1500

```

La configuration du service «network» est accessible directement depuis l'onglet Services.

Pour répondre à l'objectif, il suffit de spécifier les interfaces réseaux sur lesquelles le bonding doit être activé (slave eth0 eth1).

Il faut ensuite préciser le nom de la nouvelle interface (ici bond0) et spécifier le mode de fonctionnement du bonding, ici nous utilisons le mode «balance-xor».

Les délais de vérification d'état des interfaces se font via les deux paramètres «updelay» et «downdelay» (valeur indiquée en millisecondes).

Enfin, on configure l'adresse IP et la route pour cette nouvelle interface.

**Attention : les interfaces réseaux qui sont utilisées dans la configuration du bonding ne doivent plus avoir de configuration individuelle !**

## VALIDATION DE LA CONFIGURATION

network		Auto.							à redémarrer
eth0	Auto.								
eth1	Auto.								
eth2	Auto.								
bond0	Auto.								

En cas de succès, une nouvelle interface nommée «bond0» est créée.

## BASIC TROUBLESHOOTING

### Outils de diagnostic

interfaces (ignoré, ignoré, ignoré) Essais: 5 Délai: 5s

\* Optionnel

Outil ( , , ) Executer

```
# /bin/netstat -nie
```

```
Kernel Interface table
```

```
bond0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0D:B9:13:52:2D
         inet addr:10.0.32.10  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.0.0
         UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
```

```
eth0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0D:B9:13:52:2D
         UP BROADCAST NOARP SLAVE MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
         Interrupt:11 Base address:0x2000
```

```
eth1     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0D:B9:13:52:2D
         UP BROADCAST NOARP SLAVE MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
         Interrupt:12 Base address:0x4000
```

Pour s'assurer que le bonding est convenablement mis en oeuvre, il faut exécuter l'outil intégré «interfaces» disponible depuis l'onglet «DiagTools». Si la configuration est correcte, l'interface «bond0» doit apparaître avec l'indication «MASTER MULTICAST» et les deux interfaces réseaux «eth0» et «eth1» doivent indiquées «SLAVE MULTICAST» et doivent posséder la même adresse MAC que l'interface «bond0». De plus, chaque interface doit être « UP ».